

পাট ও পাট জাতীয় ফসল চাষে প্রতি পক্ষে (০১ - ১৫ এপ্রিল, ১৮ চৈত্র - ০২ বৈশাখ) পর্যন্ত সময়ে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

পাট ও পাট জাতীয় ফসল উৎপাদনের জন্য জমি নির্বাচন, চাষ এবং জমি তৈরীর সময় পরিমিত সার প্রয়োগ করণ

- পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসল চাষের জন্য জমি গভীরভাবে এবং উত্তমরূপে চাষ করণ। মাটির বড় টিলাগুলো ভেঙে মাটি মিহি ও হালকা করণ এবং জমিতে আগাছা ও অন্য ফসলের শিকড় বা আবর্জনা থাকলে তা পরিষ্কার করণ।
- বীজ বপনের ২ থেকে ৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে গোবর সার প্রয়োগ করণ এবং মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিন। মনে রাখতে হবে, গোবর সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সার কম লাগে।
- ফাল্গুনী তোষা জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি টিএসপি, ১৪ কেজি এমপি, ওএম-১ জাতের জন্য ৩৮ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি টিএসপি, কেনাফ-এইচসি-৯৫ জাতের জন্য ১৬ কেজি ইউরিয়া, ৫ কেজি টিএসপি এবং মেস্তা-২৪ জাতের জন্য ৪ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি হেক্টরে ৫ টন পরিমাণের গোবর সার ব্যবহার করা হলে বীজ বপনের দিন সিভিএল-১ এবং সিভিই-৩ এর জন্য প্রতি হেক্টরে ২৫ কেজি ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে, টিএসপি এবং এমপি সারের প্রয়োজন নাই।
- শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার কালে, বীজ বপনের দিন সিভিএল-১, সিভিই-৩, বিজেআরআই দেশী পাট-৬, বিজেআরআই দেশী পাট-৭, বিজেআরআই দেশী পাট-৮, বিজেআরআই দেশী পাট-৯ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১৬৬ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি এমওপি, প্রয়োজনে ৪৫ কেজি জিপসাম, ১১ কেজি জিংক সালফেট একত্রে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বিজেআরআই দেশী পাট-৫ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১১০ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৪০ কেজি এমওপি, একত্রে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ফাল্গুনী তোষা জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি ইউরিয়া ৫০ কেজি টিএসপি, ৬০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে উভয় জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৯৭ কেজি জিপসাম এবং ১১ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।
- বিজেআরআই তোষা পাট-৪, বিজেআরআই তোষা পাট-৫, বিজেআরআই তোষা পাট-৬, বিজেআরআই তোষা পাট-৭ জাতের জন্য হেক্টর প্রতি ১১০-১৭০ কেজি ইউরিয়া ২৫-৫০ কেজি টিএসপি, ৩০-৬০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এই জাত গুলোর জন্য প্রতি হেক্টরে ৯৫-১০০ কেজি জিপসাম এবং ১১ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- কেনাফ এইচসি-৯৫ এবং মেস্তা এইচএস-২৪ জাতের জন্য যথাক্রমে ১১০-১৩৫ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি, ৩০-৪০ কেজি এমওপি সার মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে গন্ধক (সালফার) ও দস্তা (জিংক) অভাব অনুভূত না হলে জিপসাম ও জিংক সালফেট ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

পাটের জমিতে উড়চুংগা পোকা দমন করণ

- জমিতে প্রতি বছর উড়চুংগার আক্রমণ হলে সে জমিতে বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে বপন করতে হবে। কারণ জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ চারাগাছ থাকার দরুন উড়চুংগা পোকা কিছু গাছ কেটে ফেললেও ক্ষতি যেন পুঁথিয়ে নেয়া যায়।
- আগুন উড়চুংগা পোকাকে আকর্ষণ করে তাই সন্ধ্যার সময় মাঠে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে ঐ পোকা মারা যায়। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর পরামর্শ মতে অনুমোদিত হারে কীটনাশক ঔষধ পানিতে মিশিয়ে প্রতি উড়চুংগার গর্তে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাট বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করণ

- বপনের পূর্বে পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের বীজ পরীক্ষা করে নিন।
- একটি মাটি বা টিনের পাত্রে এক টুকরা ভিজা কাপড়ের উপর ১০০ বা ২০০টি বীজ ছড়িয়ে দিয়ে অপর একটি পাত্র দিয়ে ঢেকে এই পরীক্ষা করতে পারেন।
- শতকরা আশিটি বীজ গজালে তবে সে বীজ নিঃসংকোচে বপন করতে পারেন। অংকুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের কম হলে বপনের সময় বীজের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দিতে হবে। শতকরা ৭০ ভাগের কম হলে সে বীজ ব্যবহার করা উচিত নয়।

১/২
০২/৪/২০১৮

জাত বাছাই করে পাট বীজ বপন করণ

- ভাল আঁশ উৎপাদনের জন্য দেশী পাট বপনের উপযুক্ত সময় ২০ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল।
- ভাল আঁশ উৎপাদনের জন্য তোষা পাট বপনের উপযুক্ত সময় ২০ মার্চ থেকে ১৫ মে।
- ভাল আঁশ উৎপাদনের জন্য কেনাফ ফসলের উপযুক্ত বীজ বপন সময় ১৫ মার্চ থেকে এপ্রিল।
- ভাল আঁশ উৎপাদনের জন্য মেস্তা ফসলের উপযুক্ত বীজ বপন সময় ১৫ মার্চ থেকে ১৫ মে।

সারিতে বীজ বপন করণ

- বীজ সারিতে বপন করণ। সারিতে বপন করলে পাট বীজ কম লাগবে আর ফলনও বেশী হবে।
- সারিতে বীজ বপন করলে দেশী পাটের বেলায় একর প্রতি ৩.০ কেজি বীজ বপন করণ।
- সারিতে বীজ বপন করলে তোষা পাটের বেলায় ২.০ কেজি বীজ বপন করণ।
- ছিটিয়ে বপন করলে একর প্রতি দেশী পাট ৪.৫ কেজি এবং তোষা পাট ৩.৫ কেজি বীজ প্রয়োজন হব।

মুহিবুল ইসলাম
০২/৪/২০১৬
কৃষিবিদ ড. মোঃ মুহিবুল ইসলাম
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান
কৃষিতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২০৭